

نرم افزار همراه

همراه منحصربه فرد من

تم‌های مختلف که در زبان فارسی "نمایه" ترجمه می‌شوند، یکی از جذاب‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای زیباسازی تلفن‌همراهند که به‌طور پیش‌فرض در گوشی‌ها وجود دارند ولی ساختن یک تم شخصی می‌تواند جالب‌تر باشد.

نرم‌افزار SonyEricsson Theme Creator

که به‌تازگی منتشر شده است، این توانایی را دارد که برای کلیه گوشی‌های این شرکت (به غیر از گوشی P900) تم تولید کند. سادگی و کاربردی بودن این نرم‌افزار باعث می‌شود تا یک کاربر ساده، به راحتی بتواند با انتخاب‌های مورد علاقه خود، تم شخصی بسازد؛ البته همان‌طور که در قسمت "حداقل شرایط" مشاهده می‌کنید، این نرم‌افزار فوق‌العاده سبک بوده و تقریباً روی تمامی سیستم‌های رایانه‌ای موجود نصب می‌شود. پس از نصب و اجرا، در آغاز برنامه یک پنجره ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد یکی از دو حالت کاری را انتخاب کنید:

۱. تم شخصی را با استفاده از Wizard بسازید.
- در این حالت از اجرای برنامه، یک تم می‌سازید که می‌توانید مشخصاتی از قبیل رنگ یا عکس پس‌زمینه، رنگ کلی تم "Color Scheme" و مدل کلی هایلایت "Style" و صداهای زنگ را انتخاب کرده و در نهایت در پنجره Preview

یک شکل کلی از تمام نماهای صفحه را مشاهده کنید.

۲. تم خود را در حالت پیش‌رفته ویرایش کنید، با کنترل کامل روی تمام عناصر صفحه‌نمایش.
- در این حالت دست شما بازتر می‌شود و می‌توانید روی تمی که ساخته‌اید، ویرایش کرده و تقریباً تمامی عناصر را دستکاری کنید. این قسمت‌ها عبارتند از:
 ۱. Background: ویرایش نمای صفحه‌نمایش در حالت دیگر.
 ۲. Softkeys: تغییر شکل تمامی دکمه‌های فرم موجود در صفحه‌نمایش.
 ۳. Highlights: حالت جدید برای ویرایش هایلایت‌ها.
 ۴. Titles: تغییر سرب‌رگ صفحات.
 ۵. Popups: ویرایش شکل و شمایل پیغام‌ها.
 ۶. Inputs: ویرایش تمامی ورودی‌ها که خود شامل ۲۰ انتخاب جدید است.
 ۷. Text: تغییر رنگ و شمایل کلیه نوشته‌ها.
 ۸. Scrollbar: ویرایش خطوط اسکرال.
 ۹. Author: وارد کردن مشخصات سازنده تم.
 ۱۰. Preview: برای دیدن تم نهایی قبل از پایان فرآیند ساخت.

امکاناتی که در نسخه جدید وجود دارد به شرح زیر است:

۱. واسط کاربری گرافیکی با طراحی جدید و آسان.
۲. پشتیبانی از آخرین مدل‌های گوشی.
۳. طراحی و ساخت تم تنها در چند دقیقه.
۴. وجود پنجره Preview به‌طور همزمان برای بهتر نشان دادن عملکرد.



۵. وجود پنجره RSS برای نمایش آخرین اخبار صنعت تلفن‌همراه.

۶. نرم‌افزار رایگان است و قابلیت به‌روز رسانی دارد.

حداقل شرایط لازم برای نصب نرم‌افزار نیز به شرح زیر است:

۱. ۱۰ مگابایت فضای آزاد هارددیسک.
۲. ۱۲۸ مگابایت رم.
۳. ۳۰۰ مگاهرتز CPU.
۴. سیستم‌عامل ویندوز یا مکینتاش.

در نهایت نرم‌افزار مذکور را از لینک زیر دانلود کنید:

<http://rapidshare.com/files/403235792/ThemesCreatorv4.16.2.6.rar.html>

علی نیک‌فرجام

بازی همراه

هنر جنگ

شما در این بازی نقش فرمانده یک جنگ را برعهده دارید و باید هرکدام از این سبک‌ها طرفداران خاص خود را دارد، این موضوع با توجه به اهمیت تلفن‌همراه به‌عنوان یک کنسول بازی به جهان بازی‌های همراه هم رسیده است.

یکی از این سبک‌های مهیج، سبک بازی استراتژیک یا رهبری و مدیریتی است. در این بازی‌ها کاربر باید بتواند گروهی از افراد تحت فرمان خود را به بهترین شکل ممکن هدایت کند.

در این بازی‌ها کاربر به‌عنوان یک فرمانده، مدیریت کلیه منطقه تحت سلطه خود را برعهده دارد و باید در جهت دفاع، حمله و افزایش قلمروی خود در بازی اقدام کند و سربازان را مدیریت کرده تا به‌سمت جلو پیش روند.

نسخه دوم Art Of War که یکی از بازی‌های تلفن‌همراه در سبک استراتژیک است، موضوع ستون بازی ماست.



ترفند همراه

حذف لوگوی شبکه

تعدادی از دوستان در سوالاتی که برای ما ارسال کرده‌اند بسیار در مورد این موضوع از ما پرسیده‌اند که چگونه می‌توان لوگوی شبکه را که به‌نام اپراتور تلفن‌همراه است از روی صفحه‌نمایش حذف کرد. البته واقعاً چه دلیلی برای حذف این لوگو وجود دارد ما نمی‌دانیم ولی باید عرض کنیم که برای گوشی‌ها و سیستم‌عامل‌های مختلف راه‌های متفاوتی وجود دارد، با این‌حال ما در این شماره روشی تجربی را به شما معرفی می‌کنیم که ممکن است روی تعدادی از گوشی‌ها جواب ندهد.

پیش از آن باید حتماً نرم‌افزار فایل‌منیجر و کاربردی Xplore را گوشی خود نصب کنید.

شما می‌توانید این برنامه را برای سیستم‌عامل سیمبیان سری 60 نسخه دوم و سوم از لینک‌های پایان این مقاله دریافت کنید.

لازم به ذکر است که این برنامه مفید و کاربردی، بیشترین قدرت عمل روی فایل‌های تلفن‌همراه را در اختیار شما می‌گذارد که باعث می‌شود بتوانید مراحل این ترفند را طی کنید.

در ادامه و برای حذف لوگوی شبکه باید به این ترتیب عمل کنید که وارد برنامه Xplore شده و با طی کردن



پرسش و پاسخ همراه

من گوشی نوکیا 2700 دارم، وقتی با بلوتوث آن را به رایانه وصل کردم درست نبود ولی وقتی با USB به رایانه متصل شدم، رایانه Restart شد. رایانه من آنتی‌ویروس نداشت و پس از نصب Kaspersky و حذف فایل‌های ناقص در ایسوها، پیغام خطای Access Is Denied می‌دهد. ویندوز XP را نیز دوباره نصب کردم ولی درست نشد. چه باید کرد؟

۰۹۱۵۰۰۰۱۵۹۱

سیستم‌عامل گوشی تلفن‌همراه شما هیچ‌گونه ویروسی نمی‌گیرد و ویروس‌های رایانه‌ای هم نمی‌توانند باعث سوء عملکرد گوشی تلفن‌همراه شما شوند بنابراین ری‌استارت شدن رایانه شما دلیل داخلی دارد. ممکن است کابلی که از آن برای ارتباط رایانه و گوشی استفاده می‌کنید اتصالی داشته باشد و اگر این ایراد نباشد، یقیناً پورت USB رایانه شما ایراد دارد.

بهبتر بود که ذکر می‌کردید که آیا سایر گوشی‌های همراه را به رایانه خود متصل کرده‌اید؟ یا این کار مشخص می‌شود که ایراد از کجاست.

من گوشی نوکیا N96 دارم و این گوشی دارای نرم‌افزاری به‌نام NGAGE برای اجرای بازی است ولی وقتی روی آن کلیک می‌کنم، نرم‌افزار مذکور اجرا نمی‌شود. اشکال چیست؟

۰۹۱۵۰۰۰۸۱۸۴

برای اجرای بازی‌های NGAGE می‌بایستی کلانیت‌های NGAGE را روی گوشی خود نصب کرده باشید.

به‌زودی اطلاعات کامل‌تری در رابطه با راه‌اندازی بازی‌های NGAGE روی گوشی‌های نوکیا برای شما منتشر خواهیم کرد.

سیستم‌عامل گوشی نوکیا 6500 چیست؟

۰۹۳۷۰۰۰۳۵۵۳

این گوشی از سیستم‌عامل جاوای مخصوص نوکیا سری ۴۰ ویرایش پنجم استفاده می‌کند.

من نوکیا N95 8GB دارم که سرعت آن کند شده و همین‌طور کیفیت دوربین آن نیز پایین آمده است. آیا مشکل آن برطرف خواهد شد؟

۰۹۳۸۰۰۰۷۸۳۸

در مورد کند شدن سرعت گوشی می‌توان آن را این‌گونه توجیه کرد که به‌علت حجم زیاد اطلاعات و برنامه‌های نصب شده، سرعت گوشی پایین می‌آید ولی در مورد پایین آمدن کیفیت دوربین باید عرض کنیم که دوربین گوشی شما باید مثل روز اول کار کند مگر این‌که ضربه‌ای سنگین به آن بخورد و ساعت سوء عملکرد گوشی شود، در غیر این‌صورت امکان پایین آمدن کیفیت آن وجود ندارد.

بهبتر است یک سری به تنظیمات "Settings" دوربین بزنید.

در این تنظیمات شما می‌توانید کیفیت عکس‌برداری و فیلم‌برداری را تعیین کنید؛ ممکن است به‌صورت اتفاقی این قسمت دستکاری شده باشد.

بهترین آنتی‌ویروس برای گوشی 6120 چیست؟ لطفاً آدرس دانلود آن را نیز ذکر کنید.

۰۹۳۶۰۰۰۳۴۹۲

با توجه به سیستم‌عامل گوشی شما (سیمبیان سری ۶۰ ویرایش سوم) بهترین آنتی‌ویروس‌های قابل نصب را می‌توان NetQin، Nod 32 و kaspersky معرفی کرد.

لینک دانلود آنتی‌ویروس Nod 32 به شرح زیر است:

http://rapidshare.com/files/403235778/ESET_Mobile_Antivirus.rar.html

گوشی LG Ke990 دارم، وقتی در حال کار کردن با آن هستم ناگهان خاموش و روشن می‌شود. اوج مشکل این‌جاست که در حال صحبت کردن با آن نیز این اتفاق افتاده است. برای حل این مشکل من را راهنمایی کنید.

۰۹۳۸۰۰۰۴۳۸۷

یک چنین ایراداتی زمانی عارض می‌شود که گوشی دچار آب‌خوردگی شده یا ضربه شدید به آن خورده باشد.

حل چنین مشکلاتی فقط از عهده تعمیرکاران حرفه‌ای نمایندگی‌ها برمی‌آید و به شما توصیه می‌کنیم به‌هیچ‌وجه شخصاً وارد عمل نشوید.

یک امکان ضعیف دیگر هم وجود دارد و آن ایراد باتری است.

من سونی اریکسون K800 دارم که تا دو هفته پیش وارد اینترنت می‌شد ولی به‌تازگی وارد اینترنت نمی‌شود. مشکل از کجاست؟

۰۹۱۵۰۰۰۱۴۷

با توجه به نوع سیستم‌عامل، امکان ویروسی شدن گوشی وجود ندارد بنابراین بهتر است یک‌بار دیگر با توجه به نوع اپراتور، تنظیمات GPRS را دریافت کرده و ذخیره کنید.

مسیر Menu و گزینه Tools و سپس گزینه Configuration را انتخاب کنید. البته می‌توانید با فشردن دکمه "0" صفحه‌کلید هم وارد تنظیمات برنامه شوید.

در این مرحله باید گزینه‌های Show Hidden files، Show RAM drives، Show ROM drives و Show System file/folders را تیک بزنید که به تمامی فایل‌ها و فولدرهای گوشی دسترسی داشته باشید.

وارد مسیر C:\System\Apps شده و در آن یک New folder با نام phone می‌سازید و سپس در شاخه Phone یک فولدر دیگر به‌نام oplogo ایجاد می‌کنید. حالا باید یک عکس با اندازه ۹۷×۲۵ پیکسل و حتماً فرمت BMP تهیه کرده و در مسیر C:\System\Apps\phone\oplogo کپی کنید تا لوگوی شبکه از صفحه‌نمایش گوشی شما حذف شود.

می‌توانید این عکس را از آدرس پایان متن نیز دریافت کنید.

نام و پسوند این عکس حتماً باید 432_35_0.BMP باشد تا عمل کند. پس از پایان عملیات از برنامه خارج شده و یک‌بار گوشی را ری‌استارت کنید.

http://rapidshare.com/files/401098027/LCG_X-plore_v1.45.rar

http://www.4shared.com/file/xVxaZ6hO/X-plore_s60.html

http://www.4shared.com/photo/iuEOD4Hc/432_35_0.html